

Calzature su misura

Novità e note sulla release

2011

11.04



Soluzioni CAD/CAM per
l'industria della calzatura

Novità 2011

- ♦ *Funzione supplemento forma*
- ♦ *Comando rendi omogenea per la linea montaggio armatura*
- ♦ *Importazione forma digitale in formato STL*
- ♦ *Nuove sagome calzata articolazioni e lunghezza forma*
- ♦ *Nuovo wizard forme e scansioni piede*

Benvenuto e novità

Caro Cliente,

L'uscita della release QS 11.04 segna la fine di un altro anno e quindi vorremmo cogliere quest'occasione per ringraziare tutti per il supporto. Come sempre è stato un piacere lavorare con te.

Durante l'anno abbiamo implementato molte nuove funzioni e caratteristiche in Custom. Queste includono miglioramenti alla funzione "unisci forma", una nuova funzione "supplemento forma" e nuovi comandi per rendere omogenea la linea di montaggio del

reticolo e cambiare la posizione di X, Y & Z per produrre una linea di montaggio più accurata dopo la scansione.

Sforzandoci di rilasciare release più strutturate, abbiamo cercato di introdurre all'inizio dell'anno prossimo le principali novità.

Ogni release successiva, mentre continua ad offrire nuove funzioni, è utilizzata soprattutto per apportare modifiche e miglioramenti.

Pensiamo che in questo modo saremo in grado di fornirti il miglior servizio possibile durante l'anno e vogliamo mante-

Inside this issue:

Novità di questo mese	1
QS 11.02	2
QS 11.01	4
QS 11.01	6
Release notes	10
Contratto di manutenzione e contatti	11

nere la stessa struttura anche nel 2012 e non vediamo l'ora di accoglierti al tuo ritorno al lavoro all'inizio dell'anno prossimo con una nuova release.

Come sempre non esitare a contattarci per qualunque dubbio.

helpdesk@shoemaster.cix.co.uk

Ti auguriamo un fine anno felice e pieno di successo e ti diamo l'arrivederci al 2012.

Emma Cuckow


Vendita e supporto Shoemaster

2922


NOVITA' wizard misure scansioni del piede e forme


Aggiunta del Wizard delle misure che permette all'utente di selezionare la scansione necessaria e le forme dalle loro librerie.

Utilizzando le frecce per avanzare attraverso il wizard, l'utente può fare click sul pulsante Aggiungi... selezionare scansione, forme e quindi un file misure




Quando si selezionano le forme necessarie e le scansioni utilizzare il tasto Ctrl per fare velocemente selezioni multiple dei files.







I risultati sono mostrati nella finestra anteprima come mostrato sotto.



Questa è un'anteprima e quindi i risultati possono essere copiati su blocco note in modo che l'utente possa vederli più dettagliatamente se necessario.


1617 Novi profili per diametro giuntura e lunghezza forma

Questa nuova funzione permette all'utente di disegnare e tagliare i profili lunghezza e giuntura per confrontarli con la forma fisica, controllando i profili centrali e del tacco.




2137 Importare una forma digitale in formato STL

1: Importare i dati mediante il Wizard di importazione e indicare i quattro punti centrali della forma come mostrato.






2: Seguire la procedura di autodigitalizzazione per completare l'importazione e creare un file Shoemaster .las



2800 Comando di linea omogenea per la linea di montaggio della camicia

Questa nuova aggiunta alla funzione *Camicia* all'interno del processo di Autodigitalizzazione consente all'utilizzatore di rendere omogenea la linea di montaggio della camicia.




Questo comando rende omogenea l'intera linea e consente all'utilizzatore di rettificarla, se necessario, dopo la scansione.



2179 Spostare la linea di montaggio della camicia

Questa nuova funzione consente all'utilizzatore di cambiare la posizione X Y e Z della linea di montaggio della camicia.





Questo compensa qualsiasi bordo arrotondato creatosi durante il processo di scansione e risulta in una linea di montaggio più accurata sulla forma Shoemaster.



858 Funzioni per creare supplemento forma

Il nuovo menu è semplice e intuitivo da usare. Anche se contiene più funzioni rispetto al menu precedente, il procedimento è più facile da utilizzare, garantendo all'utente un controllo completo del supplemento sulla forma.


La funzione per l'unione tra la forma e il supplemento è ora tutta in un solo menu per una maggiore semplicità e velocità.



1181 Visualizzazione dei riferimenti della Forma dell'utente

Questa nuova funzione consente all'utilizzatore di controllare i punti di riferimento della forma che sono visualizzati.


Selezionando *Rendi Visibile* nella sezione dei Punti di Riferimento del menu *Forma*, solamente i punti di riferimento salvati nei files di start up dell'utente saranno visualizzati, come mostrato.



2809 Funzione di “Fusione della Forma” migliorata

La funzione di fusione della forma è stata migliorata ed è ora molto più semplice da usare. L'utente può controllare e produrre velocemente una forma incorporata.

Contattate l'helpdesk per video sul funzionamento.



Note sulla release ^{QS}11.03

NUOVE FUNZIONI

Misura	2922	Nuovo wizard misure per scansioni e forme
--------	------	---

MIGLIORAMENTI

Forme	2899	La forma è ridisegnata automaticamente quando sono modificati lunghezza e calzata
-------	------	---

Note sulla release ^{QS}11.02

NUOVE FUNZIONI

Importazione	2137	NOIVITA' importazione di forme in formato STL
--------------	------	---

Forme	1617	NOVITA' profili per diametro giuntura e lunghezza forma
-------	------	---

Interfaccia utente	2718	NUOVA funzione per ripetere ultimo comando
--------------------	------	--

MIGLIORAMENTI

Files	2857	Programmata per salvare lo stile quando si esce dal programma
-------	------	---

2873	Files aperti dalla barra degli attrezzi ora si trovano nella lista File>Files Recenti
------	---

2875	Cartella de default utilizzata per i files in uscita
------	--

2882	Il nome del file A è sovrascritto quando si salva il progetto
------	---

Import	2824	Il Wizard non reimporta VRML inutilmente
--------	------	--

Drawing	2840	I disegni 3D non danno più errore quando si importa una forma VRML
---------	------	--

Note sulla release ^{QS}11.01

NUOVE FUNZIONI

Forme	858	NOVITA' funzioni per creare supplemento forma
-------	-----	---

1181	Visualizzazione dei riferimenti della Forma dell'utente
------	---

2809	Funzione di "Fusione della Forma" migliorata
------	--

Digitalizzazione automatica	2719	NOVITA' funzione ripeti comando
-----------------------------	------	---------------------------------

2800	Comando di linea omogeneo per la linea di montaggio della camicia
------	---

MIGLIORAMENTI

Esportazione	2138	Qualità di rendering è ora incluso quando si esporta la forma in STL
--------------	------	--

Misure	2786	La misura lunghezza in 3D si aggiorna quando si ridimensiona la forma
--------	------	---

Customised Shoemaking

Novità e note sulla release



follow us on
twitter

Contratto di assistenza 2011

Caro Cliente,

Vorremmo ringraziare coloro che hanno sottoscritto un contratto di assistenza per il 2011. Ancora una volta il vostro impegno verso questo contratto ci permette di fornirvi un supporto di altissima qualità durante il corso dell'intero anno.

Come promemoria, e per i clienti che non l'hanno ancora sottoscritto, un contratto di assistenza dà i seguenti vantaggi:

- ◆ **Completo supporto del nostro team dedicato di helpdesk via telefono o email.**
- ◆ **Supporto a distanza e sessione di formazione utilizzando Go to Meeting.**
- ◆ **Accesso agli aggiornamenti trimestrali del software disponibili per lo scaricamento ogni anno.**
- ◆ **Accesso esclusivo ai tutorial online.**
- ◆ **Possibilità di inviare suggerimenti / richieste per sviluppi futuri**

Se non stai già usufruendo di questi vantaggi contatta il nostro team di vendita che sarà lieto di presentarti un pacchetto dedicato alle tue esigenze

sales@torielli.com

Grazie di nuovo e ci auguriamo di lavorare con te durante tutto l'anno.

Cordialmente,

Emma Cuckow

Shoemaster Sales & Support



CSM3D International Limited
12 Leigh Road,
Street,
Somerset
BA16 0HA
UK

T: +44 (0) 1458 841234
E: info@shoemaster.cix.co.uk



Torielli S.p.A
C.so Torino 127
27029 Vigevano
Italy

T: +39 0381 329 777
E: sales@torielli.com

www.shoemaster.co.uk